


Créer un CD-Rom Didapages qui démarre automatiquement

- Générer le projet Didapages
- Lecteur Didapages exécutable
- Création du fichier de démarrage
- Gravure du projet sur CD-Rom

Générer le projet Didapages

Vous avez créé un projet didapages. Il vous faut ensuite le générer en suivant la procédure. Notez bien où vous l'avez enregistré.




Il s'agit d'un dossier qui porte le nom de votre projet et qui contient :

- L'ensemble des sons utilisés
- L'ensemble des images utilisés
- Le fichier data.xml
- Le fichier lecteur.swf
- Le fichier index.html

Lecteur Didapages exécutable

Par défaut votre projet didapages s'ouvre dans un navigateur Internet lorsque vous cliquez sur **index.html**.

Afin que votre projet s'ouvre en plein écran il faut copier dans ce même dossier le fichier lecteur.exe. (qui permet de lire les livres didapages)
Celui-ci remplace les fonctions des fichiers index.html et lecteur.swf lesquels peuvent être supprimés.




Pour lire votre projet cliquer sur lecteur.exe : il s'ouvre désormais en pleine écran.

Création du fichier de démarrage

Pour que le CD-Rom démarre automatiquement, il faut créer un fichier nommé Autorun.inf qui indique quella application ouvrir.


① Ouvrez le bloc-notes de Windows :

Démarrer → Tous les programmes → Accessoires → Bloc-notes




② Saisissez le texte suivant :

[autorun]
OPEN=lecteur.exe



③ Enregistrer le fichier dans votre projet Didapages (avec le fichier lecteur.exe) et nommez-le **Autorun.inf**




Gravure du projet sur CD-Rom

- ① Lancer votre logiciel de gravure et choisissez **CD de Données**.



- ② Ajouter tous les fichiers de votre projet didapages. Ceux-ci doivent être à la racine du CD-Rom. Ne prenez pas le dossier lui-même.



- ③ Gravez le CD-Rom. Celui-ci doit normalement démarrer automatiquement lorsqu'il sera inséré.

Sinon, il faudra cliquer sur lecteur.exe

